



## TorisOnline – Toriseinstellungen während des Betriebes.




Hier starten Sie TorisOnline



Nach dem Start finden Sie das Programm hier


Oder hier.....

Um Einstellungen zu ändern oder das Programm zu schließen doppelklicken Sie auf das Symbol...




**TorisOnline verwendet immer die eingestellte Veranstaltung. Starten Sie TorisOnline also erst nachdem alle Pfade und Veranstaltungen gewählt sind. Wenn Sie während des Betriebes die Veranstaltung wechseln wird auch TorisOnline wechseln !!!**

-TorisOnline nicht veröffentlichen-  
Standardmäßig werden alle Prüfungen (auch eigene) im Internet angezeigt. Um zu verhindern, dass eine Prüfung (z.B. Arbeitsprüfung) im Internet angezeigt wird setzen Sie diesen Schalter.




## So kennzeichnen Sie eine Starterliste zum Upload



-PDF-  
Wenn der Schalter „Liste veröffentliche“ gesetzt ist wird der Pdf-Druck automatisch erstellt und zum Hochladen in das Onlinesystem vorbereitet.

-Starterliste veröffentlichen-  
Um eine Starterliste zu veröffentlichen setzen Sie vor dem Druck diesen Schalter. **Hinweis: Dieser Schalter wird nach Übermittlung zurückgesetzt**



-Listenfreigabe-  
Der Schalter Listenfreigabe ist für das Rechtesystem. Hier soll zukünftig von der Meldestelle anderen Stationen im Netzwerk die Erlaubnis zum Druck der Starterliste gegeben werden können.

-Liste veröffentlichen-

Möchten Sie eine geänderte List erneut hochladen ohne zu Drucken, so machen Sie dieses beim Druck oder in Dieser Maske (Dialog Zeiten/Gruppen in der Starterliste oder von den Erweiterten Daten aus) - Liste Speichern vorher nicht vergessen !

-Ergebnis Live setzen-

Der Schalter „Ergebnis Live setzen“ markiert im Internet die Prüfung zur Liveanzeige.

-Ergebnis Live setzen-  
Wenn Sie wollen, das ab dem ersten Ergebnis die Live Anzeige mit aktualisiert werden soll, setzen Sie diesen Schalter – Dieser wird mit dem Druck der Ergebnisliste zurückgesetzt (Zwischenergebnisse – siehe Maske Ergebnisdruck).

# So geht es mit Ergebnislisten

Ergebnislisten werden – auch ohne Ihr Zutun – **immer automatisch** entsprechend dem Wertungsstand veröffentlicht. Wenn Sie allerdings den Live-Schalter gesetzt haben, **wird eine Live-Kennung mit eingeblendet** und – in Planung – ein automatischer Refresh (Anzeigekontaktualisierung) durchgeführt. So informieren Sie dann die Webseitenbesucher über gerade laufende Prüfungen.

Der Liveschalter für Ergebnisse wird mit dem Druck des endgültigen Ergebnisses zurückgesetzt.

Zwischenergebnisse siehe Maske:

**-Liveanzeige beenden-**  
Standardmäßig ist beim Ergebnisdruck dieser Schalter aktiviert, wenn das Ergebnis Live geschaltet ist. **Für Zwischenergebnisse**, deaktivieren Sie diesen Schalter.

Wenn Sie diesen Schalter nicht deaktivieren (Standard) betrachtet Toris das Ergebnis als endgültig und setzt die Liveanzeige im Internet zurück

**-PDF veröffentlichen-**  
Das setzen dieses Schalters bewirkt, dass die von Ihnen gewählte Ergebnisliste automatisch für das Internet zum Hochladen vorbereitet wird.

**-PDF Upload-**  
Öffnet diese Maske. Hier können Sie Ihre eigenen Listen, wenn vorhanden, einstellen.

**NEU: Die Schaltflächen mit den roten Kreuzen merken eine Löschung des/der PDF-Dokumente vor, wenn welche vorhanden**

**Markieren Sie hier die gewünschte Prüfung**


**Beliebige PDF-Datei mit Informationen zur Veranstaltung**

**Beliebige PDF-Datei mit Plänen oder weiteren Infos**

**Eigene PDF-Starterliste, Ergebnisliste, wenn der automatische Export nicht genutzt wird**

**Beliebige PDF-Datei mit extra Informationen zur Prüfung**

## Online-Ergebnis über TorisOnline



**BITTE unbedingt beachten: Wenn die Daten auf einem Server liegen und Toris dort nicht vorhanden oder nicht upgedatet ist (empfohlen !), muss für die jeweilige Veranstaltung zwingend ein Reorg durchgeführt werden !!! Bei einer Lokalen Installatation sollte es auch ohne gehen.**

Technische Information für eventuelle Firewallprobleme

Toris FTP-Daten:

Host: [ftp.fnverlag.de](ftp://ftp.fnverlag.de)

==> muss zur IP 87.230.87.90 zeigen

User: toris

Passives FTP: <= der eigentliche Standard Normaler-FTP Port: 21 Zusätzlich für den Datenverkehr:  
Ports 49152-50000

Aktives FTP:

Normaler-FTP Port: 21 plus 20

Viel Erfolg